

## Installation Protocole AppleTalk sur Win 2K Pro


Vous pouvez retrouver toutes les informations RIP sur le site

<http://www.iosys.fr/6702/6729.html>


Outils nécessaires : CD-ROM d'installation Windows 2000 Professionnel

La procédure suivante vous permettra d'installer le protocole AppleTalk sur une station Win 2K Pro :

1. Onglet **Démarrer/Paramètres/Connexions réseau à distance**
2. Double-cliquer sur "**Connexion au réseau local**"




3. Une fenêtre s'affiche et vous montre l'état de connexion au réseau local
4. Cliquer sur le bouton **Propriétés** une nouvelle fenêtre s'affiche :




*Les informations de la carte réseau ainsi que les divers composants déjà installés sont affichés.*

5. Cliquer sur le bouton **Installer...**



6. Sélectionner **Protocole** puis cliquer sur **Ajouter**.

7. Sélectionner **Protocole Appletalk**
8. Insérer le CD-ROM d'installation Windows 2000 et cliquer sur **OK**.



9. Attendre que l'installation se termine puis **Redémarrer Windows**.

Le protocole AppleTalk est installé. Il vous permettra d'envoyer vos fichiers Mac directement au PC RIP via le Sélecteur d'impression.

Support technique iosys : [info@iosys.fr](mailto:info@iosys.fr)

Site iosys : <http://www.iosys.fr>